

# Как включить отображение ошибок?

Бывают случаи, когда ваш сайт не работает, при переходе на ваш сайт в браузере открывается белая страница. Вам необходимо включить отображение ошибок, чтобы можно было увидеть, что не так, и приступить к исправлению.

## Через ISPmanager

Для этого нужно сначала зайти в панель управления хостингом ISPmanager 6



Зайдите в личный кабинет, слева выберите пункт "Товары/Услуги" - "Виртуальный хостинг", выделите вашу услугу хостинга и нажмите "Перейти"

**PlanetaHost**

Главная | Виртуальный хос... x

Клиент

**Товары/Услуги** 1

- Выделенные серверы
- Лицензии
- Лицензии Microsoft
- Виртуальные серверы
- Виртуальный хостинг** 2
- Размещение серверов
- Домены
- DNS-хостинг
- SSL сертификаты
- FTP-сервер
- Модули
- Отправка документов По...
- Организация Vlan
- Виртуальные сети

Финансы

### Виртуальный хостинг

Заказать | Изменить | Удалить | Вкл. | Выкл. | Продлить | История | Инструкция | Вопрос | **Перейти** 3

Фильтр | Поиск CTRL+SHIFT+F

Id	Доменное имя	IP-адрес	Тариф	Дата-центр
165959	hosting.test	85.93.145.225	Хостинг S / 1 сайт, 1 GB места	planetahost.ru

В открывшемся окне выделите слева раздел "WWW" - "PHP". В разделе PHP выберите версию, которая используется на сайте и нажмите "Настройки"

ispmanager

Резервные копии

PHP

Дашборд

Основное

WWW 1

WWW-домены

SSL-сертификаты

PHP 2

Журналы

Конструктор сайтов

Почта

Настройки

Инструменты

Статистика

Расширенные настройки

Расширения CGI

Как CGI

Версия PHP

CGI

FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

5.2.17 (alt)	✓	
5.3.29 (alt)	✓	
5.4.16 (native)	✓	✓
5.4.45 (alt)	✓	
5.5.38 (alt)	✓	
5.6.40 (alt)	✓	
7.0.33 (alt)	✓	
7.1.33 (alt)	✓	
7.2.34 (alt)	✓	
7.3.33 (alt)	✓	
7.4.29 (alt)	✓	
8.0.19 (alt)	✓	

Выставите следующие значения для переменных:

переменная	значение
display_errors	On
error_reporting	E_ALL (32767)
log_errors	On

## Расширенная настройка PHP - 7.4.29 (alt)

←

Изменить

Восстановить

Основные настройки

Имя модуля	Имя переменной	Значение
<input type="checkbox"/> Core	allow_url_fopen	On
<input type="checkbox"/> Core	default_charset	UTF-8
<input checked="" type="checkbox"/> Core	display_errors	On
<input type="checkbox"/> Core	error_reporting	32767
<input type="checkbox"/> Core	file_uploads	On
<input type="checkbox"/> Core	include_path	./opt/alt/php74/usr/share/pear
<input type="checkbox"/> Core	log_errors	On
<input type="checkbox"/> Core	mail.add_x_header	On
<input type="checkbox"/> Core	mail.force_extra_parameters	Значение по умолчанию не задано
<input type="checkbox"/> Core	mail.log	/var/log/php-fpm/mail.log
<input type="checkbox"/> Core	max_execution_time	30
<input type="checkbox"/> Core	max_file_uploads	20

Этого должно хватить в большинстве случаев.

Если после данных действий ничего не изменилось, то попробуйте указать непосредственно в скрипте(или в индексной странице сайта) следующие строчки:

```
ini_set('display_errors', 1);  
ini_set('display_startup_errors', 1);  
error_reporting(E_ALL);
```

## Через логи PHP

Если вам нужно проверить или выключить ошибки только в определенных файлах, это можно сделать с помощью вызова PHP-функций.

**Вариант 1.** Чтобы включить вывод, используйте команду `error_reporting`. В зависимости от типа ошибок, которые вы хотите увидеть, подставьте нужное значение. Например, команда для вывода всех ошибок будет выглядеть так:

```
error_reporting(E_ALL)
```

А для всех типов, исключая тип Notice, так:

```
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE)
```

Чтобы отключить вывод, введите команду:

```
error_reporting(0)
```

Чтобы отключить логирование повторяющихся ошибок, введите:

```
# disable repeated error logging  
php_flag ignore_repeated_errors on  
php_flag ignore_repeated_source on
```

**Вариант 2.** Чтобы проверить конкретный кусок кода, подойдет команда ниже. В зависимости от типа ошибок, которые вы хотите увидеть, в скобках подставьте нужное значение. Например, команда для вывода всех ошибок будет выглядеть так:

```
ini_set('display_errors', 'On')  
error_reporting(E_ALL)
```

После этого в консоли введите:

```
ini_set('display_errors', 'Off')
```

**Вариант 3.** Ещё один из вариантов подключения через скрипт:

```
php_flag display_startup_errors on
```

```
php_flag display_errors on
```

Для отключения укажите:

```
php_flag display_startup_errors off
```

```
php_flag display_errors off
```

**Вариант 4.** Чтобы настроить вывод с логированием через конфигурацию веб-сервера, введите:

- для Apache — `ErrorLog «/var/log/apache2/my-website-error.log»`,
- для Nginx — `error_log /var/log/nginx/my-website-error.log`.

Подробнее о других аргументах читайте в документации на официальном сайте [php.net](https://www.php.net)

---

Версия #4

Кирилл создал 27 октября 2023 10:16:28

Кирилл обновил 27 октября 2023 10:53:55